




مَعْدَنُ الْأَبْجَاهِ




أوراق عمل الفيزياء



الصف الحادى عشر (11)



الفصل الدراسي الثاني



العام الدراسي : 2023 / 2024 م

أ/ يوسف عزمي



الوحدة الثانية : المادة والحرارة

الفصل الأول : الحرارة



الدرس (1-1) : الحرارة والاتزان الحراري

العلاقة بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية

** درجة حرارة الجسم تحدد من **متوسط الطاقة الحرارية للجزيء الواحد**
ولا تعتبر مقياساً لـ **مجموع طاقات الحركة لجميع الجزيئات**


** في الغازات المثالية تتناسب درجة الحرارة مع **متوسط الطاقة الحرارية للجزيء الواحد**
سواء كانت الحركة في خط مستقيم أو منحنى .

| الحرارة أو الطاقة الحرارية (Q) | درجة الحرارة (T) | وجه المقارنة |
|--|---|---------------------------|
| سربان الطاقة من جسم له درجة حرارة مرتفعة إلى جسم له درجة حرارة أقل | كمية فيزيائية تحدد مدى سخونة الجسم أو برودته عند مقارنته بمقاييس معياري | التعريف |
| الحرارة تتناسب طردياً مع كتلة المادة | (لا تتوقف على كتلة المادة) | علاقتها بكتلة المادة |
| مجموع الطاقة الحرارية لكل الجزيئات | متوسط طاقة حركة للجزيء الواحد | ارتباطها بالطاقة الحرارية |
| (cal) و (J) | (K) و (°C) و (°F) | وحدات القياس |

في الشكل المقابل :

نشاط

إناء (A) يحتوي على لتر من الماء وإناء (B) يحتوي على نصف لتر من الماء ولهم درجة حرارة واحدة :



أ) قارن بين كمية الطاقة الحرارية لكل منهما ؟


الطاقة الحرارية في الإناء (A) ضعف الطاقة الحرارية في الإناء (B)

ب) قارن بين متوسط طاقة حركة الجزيء الواحد لكل منهما ؟

متساويان

ج) ماذا تستنتج ؟

درجة حرارة الجسم تحدد من متوسط الطاقة الحرارية للجزيء الواحد وليس مجموع طاقات الحركة لجميع الجزيئات



في الشكل المقابل : الإناءين يكتسبان نفس القدر من الطاقة الحرارية .

أ) أيهما ترتفع درجة حرارته أكثر ؟

الإناء (B)

ب) بم تفسر إجابتك ؟

التغير في درجة الحرارة يتتناسب عكسياً مع كتلة الجسم

أو الطاقة الحرارية تتوزع على عدد جزيئات أقل في الإناء (B)

لقياس درجة الحرارة نستخدم **الترمومتراً** ويكون من خيط سائل من **الكحول الملون** أو **الزئبق**

| الtdriجات الحرارية | تدرج سلسيلوس | تدرج كلفن (مطلق) | تدرج فهرنهايت |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| الرمز | °C | K | °F |
| عدد الأقسام | 100 | 100 | 180 |
| بداية التدرج (تجمد الماء) | 0 | 273 | 32 |
| نهاية التدرج (غليان الماء) | 100 | 373 | 212 |
| درجة الصفر المطلق | - 273 °C | 0 K | - 459.4 °F |
| العلاقة المستخدمة في التحويل | | $T_K = T_C + 273$ | $T_F = \frac{9}{5}T_c + 32$ |
| العلاقة بين التدرجات | $\frac{T_F - 32}{180} = \frac{T_K - 273}{100} = \frac{T_C - 0}{100}$ | | |

الصفر المطلق هي درجة الحرارة التي تفعد عندها الطاقة الحركية لجزيئات المادة نظرياً

علل : الطاقة الحركية للأجسام تساوي صفر عند درجة حرارة الصفر المطلق .

لأن جزيئات المادة تكون في حالة سكون

** درجة الصفر المطلق يساوي 273 - على تدرج سلسيلوس ويساوي 459.4 - على تدرج فهرنهايت

** درجة الصفر سلسيلوس يساوي 273 على تدرج كلفن ويساوي 32 على تدرج فهرنهايت

** التغير على تدرج سلسيلوس يساوي التغير على تدرج كلفن

** تتساوى تدرج سلسيلوس مع تدرج فهرنهايت عند درجة حرارة تساوي 40 - والتي تساوي بالكلفن 233

** إذا كان التغير على تدرج سلسيلوس يساوي (25 °C) فيكون التغير على تدرج كلفن يساوي 25 K

مثال 1: جسم الإنسان درجة حرارته (37 °C) . أحسب :

أ) درجة حرارته على تدرج كلفن : $T_K = 310 \text{ K}$

ب) درجة حرارته على تدرج فهرنهايت : $T_F = 98.6 \text{ }^{\circ}\text{F}$

مثال 2: جسم درجة حرارته (200 °F) . أحسب :

أ) درجة حرارته على تدرج سلسيلوس : $T_C = 93.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$

ب) درجة حرارته على تدرج كلفن : $T_K = 366.3 \text{ K}$

مثال 3: جسم درجة حرارته (320 K) . أحسب :

أ) درجة حرارته على تدرج سلسيلوس : $T_C = 47 \text{ }^{\circ}\text{C}$

ب) درجة حرارته على تدرج فهرنهايت : $T_F = 116.6 \text{ }^{\circ}\text{F}$


تابع الحرارة والاتزان الحراري

التلامس الحراري

ما زال يحدث : عند تلامس جسمين لفترة أحدهما ساخن والأخر بارد .

تنقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد

** هناك خطأ شائع أن الأجسام تحتوي على حرارة فقط ولكنها تحتوي على **أشكال متعددة من الطاقات**



** ينعدم انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين عند **تساوي درجة الحرارة للأجسام المتملقة**

** لا تسرى الحرارة تلقائياً من جسم **بارد** إلى جسم **ساخن** مثل الماء لا يمكنه صعود قمة التل

** يعتمد سريان الحرارة بين جسمين على **درجة الحرارة وليس على الطاقة الحرارية**

نشاط لديك مسمار حديدي درجة حرارته (200°C) وحوض سباحة يحتوي ماء درجة حرارته (30°C) .

أ) أيهما له طاقة حرارية أكبر ولماذا ؟

الطاقة الحرارية أكبر في حمام السباحة

لأن الطاقة الحركية الكلية لجزيئات الماء في الحوض أكبر بكثير من الطاقة الحركية الكلية لجزيئات المسمار

ب) ما زال يحدث لسريان الحرارة إذا تم إقاء المسمار في حمام السباحة ؟

تسري الحرارة من المسمار الساخن إلى الماء البارد

ج) ماذا تستنتج ؟

يعتمد سريان الحرارة بين جسمين على درجة الحرارة وليس على الطاقة الحرارية

الاتزان الحراري **حالة يكون فيها الأجسام المتملقة لها نفس سرعة كل جزيء**

أو حالة يكون فيها الأجسام المتملقة لها نفس درجة الحرارة

ما زال يحدث : عند أفراغ كوب ماء مغلي في وعاء يحتوي لتر من الماء درجة حرارته (212°F) .

لا تتغير درجة حرارة الموعاء لأن ماء الكوب والماء في الموعاء في حالة اتزان حراري

علل لما يأتي :

1- عند الإصابة بحرق خارجي طفيف ينصح بوضع موضع الحرق تحت ماء بارد أو وضع ثلج عليه .

بسبب انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الماء البارد مما يخفف الشعور بالألم

2- عندما نستخدم الترمومتر لقياس درجة حرارة مادة معينة فإنه يجب الانتظار حتى تثبت قراءته .

حتى يصل الترمومتر إلى حالة اتزان حراري مع الجسم وتتساوى درجة حرارتهما

3- الترمومتر يقيس درجة حرارة نفسه .

لأن الترمومتر يصل إلى حالة اتزان حراري مع الجسم



4- يكون حجم الترمومتر أصغر بكثير من حجم المادة المراد قياس درجة حرارتها .

حتى لا تؤثر الحرارة التي يمتلكها الترمومتر على درجة حرارة الجسم

5- أيا كان حجم الترمومتر الذي تقاس به درجة حرارة الهواء الجوي أو مياه البحر فإن قراءته تكون دقيقة .

لأن كمية الحرارة التي يمتلكها الترمومتر لا تؤثر على درجة حرارة الهواء أو ماء البحر

6- عند استخدام ترمومتر في قياس قطرة من سائل ما فإن قراءته تكون غير دقيقة .

لأن كمية الحرارة التي يمتلكها الترمومتر تؤثر على درجة حرارة قطرة السائل

7- قد تنتقل الحرارة من جسم مجموع الطاقة الحركية لجزيئاته أقل إلى جسم آخر مجموع الطاقة الحركية لجزيئاته أكبر

لأن سريان الحرارة بين جسمين يعتمد على درجة الحرارة وليس على الطاقة الحرارية

ثلاث أواني حيث الإناء الأول يحوي ماء دافئ والإناء الثاني يحوي ماء بارد والإناء الثالث يحوي ماء صنبور ضع يدك اليمني في الماء الدافئ ويدك اليسرى في الماء البارد ثم يديك في ماء الصنبور ثم أجب :

أ) ما إحساسك في اليد اليمني ؟ مع التفسير ؟

تحس اليد اليمني بالبرودة لأنها تفقد حرارة

ب) ما إحساسك في اليد اليسرى ؟ مع التفسير ؟

تحس اليد اليسرى بالدفء لأنها تتكتب حرارة

ج) ماذا تستنتج ؟

تسري الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد

الطاقة الداخلية مجموعة من الطاقات تشمل الطاقة الحركية الدورانية للجزيئات والطاقة الحركية الداخلية للذرات وطاقة الوضع بين الجزيئات


ماذا يحدث في الحالات الآتية :

1- عندما تمتلك مادة معينة كمية من الحرارة ولم تتحول إلى حالة أخرى .

تزداد طاقة الحركة الاهتزازية للجزيئات وتزداد درجة حرارتها

2- عندما تمتلك مادة معينة كمية من الحرارة وتحولت إلى حالة أخرى .

لا تزداد طاقة الحركة الاهتزازية للجزيئات وتستخدم الطاقة المكتسبة في تحويل المادة من حالة إلى حالة أخرى



الدرس (1-2) : القياسات الحرارية

| الكيلو سعر | السعر الحراري | وجه المقارنة |
|---|---------------------------|----------------------|
| كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من الماء | جرام واحد من الماء | التعريف |
| درجة واحدة سلسليوس | درجة واحدة سلسليوس | |
| K cal | cal | الرمز |
| K cal = 4184 J | Cal = 4.184 J | علاقة كل منها بالجول |
| K cal = 1000 cal | | العلاقة بينهما |


** لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة سلسليوس نحتاج **4.184** جول .

** الوحدة الدولية لقياس الحرارة هي **الجول (J)**

** الوحدة التي تستخدم في تقدير المكافى الحراري أو المردود الحراري للأغذية هي **الكيلو سعر**

** يتم تحديد **المكافى الحراري** بحرق كميات محددة من الأغذية والوقود وقياس كمية الحرارة الناتجة .

** جسم ما يكتسب طاقة حرارية (**J 5000**) فتكون بالسعر تساوي **1195** وبالكيلو سعر تساوي **1.195**



حساب الطاقة الحرارية المكتسبة والمفقودة (Q) :

** العوامل التي يتوقف عليها الطاقة الحرارية :

1- نوع المادة وحالتها

2- كثافة المادة

3- فرق درجات الحرارة

** لحساب الطاقة الحرارية بدلالة السعنة الحرارية النوعية نستخدم العلاقة $Q = c m \Delta T$

** لحساب الطاقة الحرارية بدلالة السعنة الحرارية نستخدم العلاقة $Q = C \Delta T$

** لحساب الطاقة الحرارية بدلالة قدرة الحرارية نستخدم العلاقة $Q = P t$

مثال 1 : عند تسخين (**500 g**) من الماء ترتفع درجة حرارتها من (**20 °C**) إلى (**120 °C**) .

إذا علمت أن السعة الحرارية النوعية للماء تساوي (**4200 J/Kg.K**) . أحسب :


أ) الطاقة الحرارية التي تكتسبها هذه الكمية من الماء .

$$Q = c \times m \times \Delta T = 4200 \times 0.5 \times (120 - 20) = 210000 \text{ J}$$

ب) قدرة جهاز التسخين إذا استغرقت عملية التسخين زمن قدره (**3.5 min**) .

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{210000}{3.5 \times 60} = 1000 \text{ W}$$

| السعة الحرارية | السعة الحرارية النوعية | وجه المقارنة |
|--|---|----------------|
| كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة مادة كتلتها m درجة واحدة سلسليوس | كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من المادة درجة واحدة سلسليوس | التعريف |
| $C = \frac{Q}{\Delta T}$ | $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$ | القانون |
| $C = c \times m$ | | العلاقة بينهما |
| J/K | J/kg.K | وحدة القياس |
| 1- نوع المادة وحالتها 2- كتلة المادة | 1- نوع المادة 2- حالة المادة | العوامل |



صفوة الكوثر

1- يمكن اعتبار أن السعة الحرارية النوعية هي قصور ذاتي حراري .

لأنها تعبر عن ممانعة الجسم للتغير في درجة حرارته

2- تستطيع إزالة غطاء الألومنيوم عن صينية الطعام بإصبعك ولكن لا تستطيع لمس الطعام الموجود فيها .

لأن الطاقة الحرارية المخزنة في الطعام أكبر لأن السعة الحرارية النوعية للطعام أكبر

3- البصل المطهو لا يمكن أكله فوراً لسخونته الشديدة في حين أن البطاطا المطهوة يمكن أكلها فور طهوها .

لأن الطاقة الحرارية المخزنة في البصل أكبر لأن السعة الحرارية النوعية للبصل أكبر

4- يحتاج جرام الماء إلى سعر واحد لرفع درجة حرارته درجة سلسيلوس بينما يحتاج جرام الحديد إلى $\frac{1}{8}$ هذه الكمية

أو تمتلك كتلة من الماء كمية من الطاقة أكبر من التي تمتلكها كتلة مساوية من الحديد لتترتفع نفس درجة الحرارة


لأن الماء له سعة حرارية نوعية عالية ويخزن الحرارة لفترة زمنية طويلة وبالتالي يسخن ببطء ويبعد ببطء

5- يعتبر الماء سائلاً مثالياً للتبريد والتسخين أو يستخدم الأجداد زجاجات الماء الحارة لتدفئة أقدامهم في أيام الشتاء

لأن الماء له سعة حرارية نوعية عالية ويخزن الحرارة لفترة زمنية طويلة وبالتالي يسخن ببطء ويبعد ببطء

6- لا تعانى المدن القريبة من البحار من فرق كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار على عكس المدن الصحراوية
أو حدوث نسيم البحر ونسيم البر .

**لأن السعة الحرارية النوعية للماء عالية وبالتالي في النهار تسخن اليابسة بسرعة أكبر من ماء البحر فيرتفع
الهواء الساخن فوق اليابسة ويحل مكانه هواء بارد من البحر وفي الليل تبرد اليابسة بسرعة أكبر من ماء البحر
فيرتفع الهواء الساخن فوق البحر ويحل مكانه هواء بارد قادم من اليابسة**



نشاط مادتين لها نفس الكتلة ونفس درجة الحرارة الابتدائية سخنتا بنفس المصدر لمدة خمس دقائق أصبحت درجة حرارة المادة (A) (40°C) والمادة (B) (25°C). أجب :
أ) أيهما أكتسب طاقة حرارية أكبر : **متساويان** وأيهما له أقل سعة حرارية نوعية : **المادة A**
ب) التفسير : **المادة التي لها سعة حرارية نوعية أقل تسخن بسرعة وتبرد بسرعة**

المسعر الحراري جهاز يعزل الداخل عن الوسط المحيط ويسمح بتبادل الحرارة بين مادتين أو أكثر داخله
(نظام معزول)

**** وظيفة المسعر الحراري هي قياس السعة الحرارية النوعية للمادة**

قانون التبادل الحراري مجموع الحرارة المتبادلة بين مكونات الخليط تساوي صفر $\sum Q = 0$

** عندما تكون درجة الحرارة الابتدائية أقل من النهائية ($T_1 < T_2$) فإن المادة **تكتسب** حرارة . (Q موجبة)

** عندما تكون درجة الحرارة الابتدائية أكبر من النهائية ($T_1 > T_2$) فإن المادة **تفقد** حرارة . (Q سالبة)

مثال 1 : أكتسب (1) لتر من الماء كمية من الطاقة الحرارية فارتفعت حرارته إلى (10 °C) كم يكون الارتفاع في درجة حرارة (2) لتر من الماء عندما يكتسب الكمية نفسها من الحرارة .

$$\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = \frac{m_1}{m_2} \Rightarrow \frac{\Delta T_2}{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta T_2 = 5^{\circ}\text{C}$$

مثال 2 : تسخن قطعة من النحاس كتلتها (25 g) ثم توضع في مسurer حراري من النحاس كتلته (0.5 Kg) يحتوي على (75 g) من الماء ترتفع حرارة الماء من (20 °C) إلى (25 °C) . أحسب درجة الحرارة الابتدائية لقطعة النحاس قبل إدخالها المسurer حيث السعة الحرارية النوعية للماء (4180 J/Kg.K) وللنحاس (390 J/Kg.K)

| قطعة النحاس (Q ₃) | مسurer النحاس (Q ₂) | الماء (Q ₁) | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 0.025 | 0.5 | 0.075 | الكتلة m (kg) |
| 390 | 390 | 4180 | السعه الحراريه النوعيه C (J / kg . K) |
| (25 - T₁) | (25 - 20) | (25 - 20) | التغير في درجة الحرارة ΔT (K) |
| Q₃ = 9.75 (25-T₁) | Q₂ = 975 | Q₁ = 1567.5 | كميه الحرارة Q = m.c.ΔT (J) |
| $Q_3 + Q_2 + Q_1 = 0$ 9.75 (25 - T ₁) + 975 + 1567 . 5 = 0 T ₁ = 285 . 7 °C | | | $\sum Q = 0$ الاتزان الحراري |

مثال 3 : سخنت قطع من الألومنيوم كتلته (500 g) إلى (80 °C) ثم وضعت داخل المسurer يحتوى على (400 g) من الماء درجة حرارته (40 °C) . ثم أضيف إليها قطعة من الزجاج درجة حرارتها (20 °C) وكتلتها (300 g) إذا علمت أن (C_g = 850 J/Kg.K) (C_w = 4200 J/Kg.K) (C_{AL} = 900 J/Kg.K) . أحسب درجة الحرارة النهائية للماء (درجة حرارة الخليط)



| الماء (Q ₃) | الزجاج (Q ₂) | الألومنيوم (Q ₁) | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 0.4 | 0.3 | 0.5 | الكتلة m (kg) |
| 4200 | 850 | 900 | السعه الحراريه النوعيه C (J / kg . K) |
| (T_F - 40) | (T_F - 20) | (T_F - 80) | التغير في درجة الحرارة ΔT (K) |
| 1680 (T_F - 40) | 255 (T_F - 20) | 450 (T_F - 80) | كميه الحرارة Q = m.c.ΔT (J) |
| $Q_3 + Q_2 + Q_1 = 0$ 1680(T _F - 40) + 255(T _F - 20) + 450(T _F - 80) = 0 T _F = 45.4 °C | | | $\sum Q = 0$ الاتزان الحراري |

مثال تطبيقي : وضع (250 g) من الماء عند درجة حرارة (10 °C) داخل مasurer حراري ثم أضيف إليه قطعة من النحاس كتلتها (50 g) ودرجة حرارتها (80 °C) وقطعة من معدن كتلتها (70 g) ودرجة حرارتها (100 °C) ووصل النظام كله إلى الاتزان الحراري فتكون درجة حرارته (20 °C) بامال السعة الحراريه النوعيه للمسurer . فإذا كانت السعة الحراريه النوعيه للماء (4180 J/Kg.K) والسعه الحراريه النوعيه للنحاس (390 J/Kg.K) (C₃ = 1657 J/Kg.K) . أحسب السعة الحراريه النوعيه للمعدن .


الدرس (٣ - ١) : التمدد الحراري

تغير أبعاد المادة بتغير درجة الحرارة

التمدد الحراري

| التمدد الحجمي في الأجسام الصلبة | التمدد الطولي في الأجسام الصلبة | وجه المقارنة |
|---|---|--------------|
|  $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ |  $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ | القانون |
| 1- نوع المادة 2- الحجم الأصلي 3- فرق درجات الحرارة | 1- نوع المادة 2- الطول الأصلي 3- فرق درجات الحرارة | العوامل |

| معامل التمدد الحجمي | معامل التمدد الطولي (الخطى) | وجه المقارنة |
|--|--|----------------|
| التغير في وحدة الأحجام عند تغير درجة الحرارة درجة واحدة سيلسيوس | التغير في وحدة الأطوال عند تغير درجة الحرارة درجة واحدة سيلسيوس | التعريف |
| $\beta = \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta T}$ | $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$ | القانون |
| نوع المادة | نوع المادة | العوامل |
| 1/ ⁰ C | 1/ ⁰ C | وحدة القياس |
| $\beta = 3\alpha$ | $\alpha = \frac{\beta}{3}$ | العلاقة بينهما |



| | |
|--|--|
| حساب الحجم بعد التمدد أو الانكماش $V_1 = V_0 + \Delta V$ | حساب الطول بعد التمدد أو الانكماش $L_1 = L_0 + \Delta L$ |
| حساب الحجم الأصلي للكرة $V_o = \frac{4}{3}\pi.R^3$ | حساب الحجم الأصلي للمكعب $V_o = (L)^3$ |

علل لما يأتي :

- تمدد جميع المواد سواء كانت مواد صلبة أو سائلة أو غازية عند تسخينها وتنكمش عند تبریدها .
لأن عند ارتفاع درجة حرارة الجسم تزداد الحركة الاهتزازية لجزيئات المادة فتبتعد الجزيئات عن بعضها
وعند انخفاض درجة حرارة الجسم تقل الحركة الاهتزازية لجزيئات المادة فتقرب الجزيئات عن بعضها
- محركات السيارات المصنوعة من الألومنيوم يكون لها قطر داخلي أقل من قطر المحركات المصنوعة من الحديد .
للسماح بالتمدد الكبير للألومنيوم لأن معامل تمدده أكبر
- بعض أنواع الزجاج تقاوم التغير في درجة حرارتها مثل زجاج الأفران ومرآيا التلسكوبات الكبيرة .
لأنه معامل التمدد الطولي له صغير جداً فلا يتأثر بالحرارة
- عند رصف الطرق يجب أن تترك بين أجزاء الإسفلت فوascal تملأ بمادة قابلة للانضغاط مثل القار .
حتى لا تنكسر طبقات الإسفلت نتيجة التمدد أو الانكماش الناتجين عن انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة
- أطباء الأسنان يراغون استخدام حشو الأسنان لها نفس معامل تمدد مثل مادة مينا الأسنان عند حشو الأسنان .
حتى لا تنكسر الأسنان عند التمدد أو الانكماش عند ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة
- يراعي عند إنشاء الجسور الطويلة مصنوعة من الصلب يثبت أحدي طرفيها ويرتكز الطرف الآخر على ركائز دوارة
حتى لا تنكسر الجسور وتسمح لها بالتمدد والانكماش خلال فصل الشتاء وفصل الصيف
- تركيب أسلاك الهاتف بشكل غير مشدود في فصل الصيف .
حتى لا تقطع الأسلاك عند التمدد والانكماش خلال فصل الشتاء وفصل الصيف
- يراعي عند إنشاء قضبان السكك الحديدية ترك فراغات بينها .
حتى لا تنكسر قضبان السكك الحديدية وتسمح لها بالتمدد والانكماش خلال فصل الشتاء وفصل الصيف

مثال 1 : كرة من الحديد كتلتها (0.1 kg) وحجمها (100 cm³) ودرجة حرارتها (28 °C) وسخنت الكرة

وأصبحت درجة حرارتها (88 °C) . حيث $\alpha = 1.18 \times 10^{-5} / ^\circ C$ - $C_w = 4180 \text{ J/Kg.K}$. أحسب :

$$\beta = 3\alpha = 3 \times 1.18 \times 10^{-5} = 3.54 \times 10^{-5} / ^\circ C$$

أ) الزيادة في حجم الكرة :

$$\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T = (3.54 \times 10^{-5}) \times 100 \times (88 - 28) = 0.2124 \text{ cm}^3$$

ب) أقيمت كرة الحديد في درجة (88 °C) في ماء كتلته (0.4 Kg) ودرجة حرارته (10 °C) وعند حدوث

الاتزان الحراري أصبحت درجة حرارة الخليط (12 °C) . أحسب السعة الحرارية النوعية للحديد :

$$\sum Q = 0 \Rightarrow (cm \Delta T)_{Fe} + (cm \Delta T)_W = 0$$

$$[c \times 0.1 \times (12 - 88)] + [4180 \times 0.4 \times (12 - 10)] = 0 \Rightarrow c = 440 \text{ J/Kg.K}$$

تابع التمدد الحراري

مثال 2: ساق من النحاس طوله (5 m) ترتفع درجة حرارته بمقدار (20 °C) علماً بأن معامل التمدد الطولي للنحاس يساوي ($17 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ } ^\circ\text{C}$) . أحسب :

أ) مقدار التمدد الطولي في الساق :

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 17 \times 10^{-6} \times 5 \times 20 = 1.7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

ب) طول الساق بعد التمدد :

$$L_1 = L_0 + \Delta L = 5 + 1.7 \times 10^{-3} = 5.0017 \text{ m}$$

مثال 3: قضيب من الفولاذ طوله (12 m) يتمدد بمقدار (2.35 mm) عندما ترتفع درجة حرارته

بمقدار (15 °C) . أحسب معامل التمدد الطولي للفولاذ :

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T} = \frac{2.35 \times 10^{-3}}{12 \times 15} = 1.3 \times 10^{-5} \text{ } 1/\text{ } ^\circ\text{C}$$

مثال 4: يتمدد الصلب طولياً بمعدل جزء لكل (100000) جزء من طوله عند رفع درجة حرارته درجة واحدة .

كم تبلغ الزيادة في طول جسر من الصلب طوله (1.5 km) عند رفع درجة حرارته بمقدار (20 °C) .

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = \frac{1}{100000} \times 1.5 \times 20 = 3 \times 10^{-4} \text{ km} = 0.3 \text{ m}$$

مثال 5: استخدمت مسطرة درجة درجة (10 °C) من الألومنيوم لقياس طول ساق معدني عند درجة (90 °C) فوجد إنها تساوى (120 cm) فإذا علمت أن ($\alpha = 23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$) . أحسب الطول الحقيقي لها

$$L_1 = L_0 + \Delta L = L_0 + (\alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T)$$

$$120 = L_0 + (23 \times 10^{-6} \times L_0 \times 80) \Rightarrow L_0 = 119.75 \text{ m}$$

مثال 6: مكعب من الحديد حجمه (100 cm³) ترتفع درجة حرارته من (20 °C) إلى (1000 °C) .

فتمدد حجمه بمقدار (3.3 cm³) . أحسب :

أ) معامل التمدد الحجمي للحديد :

$$\beta = \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta T} = \frac{3.3}{100 \times 980} = 3.36 \times 10^{-5} \text{ } 1/\text{ } ^\circ\text{C}$$

ب) معامل التمدد الطولي للحديد :

$$\alpha = \frac{\beta}{3} = \frac{3.3 \times 10^{-5}}{3} = 1.12 \times 10^{-5} \text{ } 1/\text{ } ^\circ\text{C}$$

مثال 7: كرة معدنية قطرها (0.8 m) عند درجة حرارة (85 °C) فانخفضت درجة حرارتها إلى (5 °C)

إذا علمت أن معامل التمدد الحجمي له ($33 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$) . أحسب :

$$V_o = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3 = \frac{4}{3} \pi \times 0.4^3 = 0.267 \text{ m}^3$$

أ) مقدار الانكماش في حجم الكرة :

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T = 33 \times 10^{-6} \times 0.267 \times (5 - 85) = -7 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$


ب) حجم الكرة بعد الانكماش :

$$V_1 = V_0 + \Delta V = 0.267 + (-7 \times 10^{-4}) = 0.266 \text{ m}^3$$

المزدوجة الحرارية شريطتين ملتحمتين من مادتين متساويتين في الإبعاد ومختلفتين في معامل التمدد الطولي

علل : وجود فرق في تمدد البرونز والحديد في المزدوجة الحرارية .

لأن معامل التمدد الطولي للبرونز أكبر من معامل التمدد الطولي للحديد فيتمدد كل منهما بنسب مختلفة



نشاط في الشكل : مزدوجة حرارية تتكون من البرونز والحديد .

أ) ماذا يحدث عند تسخين المزدوجة الحرارية التي تتكون من البرونز والحديد ؟

تنهنى جهة الحديد

ب) ماذا يحدث عند تبريد المزدوجة الحرارية التي تتكون من البرونز والحديد ؟


تنهنى جهة البرونز

ج) بم تفسر ما حدث ؟

معامل التمدد الطولي للبرونز أكبر من معامل التمدد الطولي للحديد فيتمدد وينكمش البرونز أسرع

د) ذكر بعض التطبيقات العملية للمزدوجة الحرارية ؟

الترmostات (منظم الحرارة) في أجهزة التبريد والساخن الكهربائي - الصمامات - المفتاح الكهربائي



نشاط في الشكل المقابل : تجربة الكرة والحلقة .

أ) ماذا يحدث عند إدخال الكرة في الحلقة في الحلقة عند درجة حرارة الغرفة ؟


تدخل الكرة في الحلقة بسهولة

ب) ماذا يحدث عند إدخال الكرة في الحلقة بعد تسخين الكرة ؟

لا تدخل الكرة في الحلقة

ج) بم تفسر ما حدث ؟

لأن حجم الكرة أصبح أكبر من قطر الحلقة ونستنتج أن الكرة تمددت في جميع الاتجاهات



نشاط في الشكل حلقة من الحديد الصلب الساخن ثبتت حول اسطوانة من البرونز .

أ) ماذا تسمى هذه الطريقة ؟

الثبتت بالتكلس أو الثبيت بالانكماس

ب) أشرح كيفية حدوث هذه الطريقة ؟

يتمدد الحديد عند تسخيته حول اسطوانة البرونز وعندما يبرد الحديد ينكش ف يستحمل نزع الاسطوانة

ج) بم تفسر صعوبة نزع الحلقة بتسخينها مجددا ؟

لأن تسخينها يتراافق مع تسخين اسطوانة البرونز فتمدد هي أيضاً بقدر أكبر


د) ماذا تستنتج منها فيما يخص تمدد الحديد والبرونز ؟

البرونز يتمدد بقدر أكبر من مقدار تمدد الحديد




الوحدة الثانية : المادة والحرارة

الفصل الثاني : الحرارة وتغير الحالة



الدرس (2-3) : الطاقة وتحفيزات الحالة



أ) أرسم في الشكل منحني لكمية من الثلج عند (-20 °C)

يتم تسخينها إلى بخار ماء عند (120 °C).

ب) بم تفسر زيادة درجة الحرارة في بعض المراحل؟


لأن الحرارة المكتسبة تعمل على زيادة طاقة حركة الجزيئات

ج) بم تفسر ثبات درجة الحرارة في مراحل أخرى؟

لأن الحرارة المكتسبة تعمل على كسر الروابط بين الجزيئات

و تزداد طاقة الموضع وتثبت طاقة حركة الجزيئات

وبتعدد الجزيئات عن بعضها فتحول حالة المادة إلى حالة أخرى



الحرارة الكامنة للمادة كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة وحدة الكتل (1kg) من المادة

** لحساب الحرارة الكامنة للمادة نستخدم العلاقة

$$L = \frac{Q}{m}$$

** وحدة قياس الحرارة الكامنة للمادة هي J / Kg


** عند امتصاص المادة لمقدار من الطاقة فإن كمية الحرارة اللازمة لتغيير الحالة تكون **موجبة**

** عند انطلاق مقدار من الطاقة من المادة فإن كمية الحرارة اللازمة لتغيير الحالة تكون **سلبية**

** تتساوي الحرارة الكامنة لتغيير حالة المادة مع **كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة عندما تكون كتلة المادة 1 Kg**

| الحرارة الكامنة للتصعيد (للتبخير) | الحرارة الكامنة للانصهار | وجه المقارنة |
|---|--|--------------|
| كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة وحدة الكتل من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية | كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة وحدة الكتل من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة | التعريف |
| $L_V = \frac{Q_V}{m}$ | $L_F = \frac{Q_F}{m}$ | القانون |
| نوع المادة | نوع المادة | العوامل |

| حرارة التصعيد (حرارة التبخير) | حرارة الانصهار | وجه المقارنة |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| $Q_V = m.L_V$ | $Q_F = m.L_F$ | القانون |
| نوع المادة - كتلة المادة | نوع المادة - كتلة المادة | العوامل |




$$Q_1 = m.c_{ice} \cdot \Delta T$$

$$Q_F = m.L_F$$

$$Q_3 = m.c_{water} \cdot \Delta T$$

$$Q_V = m.L_V$$

$$Q_5 = m.c_{steam} \cdot \Delta T$$



** تكون الحرارة الكامنة للتبخير لمادة معينة **أكبر من** الحرارة الكامنة لانصهار المادة نفسها .

** عددياً الحرارة الكامنة للتجمد **تساوي** الحرارة الكامنة لانصهار .

** الحرارة الكامنة للتكتف **تساوي** الحرارة الكامنة للتبخر .

علل لما يأتي :

1- ثبات درجة حرارة المادة الصلبة أثناء عملية الانصهار رغم اكتسابها مزيد من الطاقة الحرارية .

أو ثبات درجة حرارة المادة السائلة أثناء عملية التبخير رغم اكتسابها كميات إضافية من الطاقة الحرارية .

أو لا تغير قراءة الترمومتر في أنبوبة بها جليد على لهب أو لا تغير قراءة الترمومتر في أنبوبة ماء مغلي .

لأن الحرارة المكتسبة تعمل على كسر الروابط بين الجزيئات و تزداد طاقة الموضع وتثبت طاقة حركة الجزيئات

2- الحرارة الكامنة للتصعيد لمادة معينة تكون أعلى من الحرارة الكامنة لانصهار لنفس المادة .



لأن التبخير يتطلب طاقة أكبر لكسر كل الروابط وإبعاد الجزيئات عن بعضها وتحويل المادة إلى الحالة الغازية

3- إضافة قطعة جليد عند درجة صفر سلسيلوس إلى العصير في درجة حرارة الغرفة تكون أكثر فاعلية في تبریده .

لأن الجليد يمتص الحرارة من العصير وينتشر ويتحول لسائل عند درجة الصفر وتظل درجة حرارة العصير ثابتة

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| $C_{ice} = 2090 \text{ J / kg . K}$ | السعه الحرارية النوعية للجليد | $L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J / kg}$ | الحرارة الكامنة لانصهار |
| $C_{water} = 4200 \text{ J / kg . K}$ | السعه الحرارية النوعية للماء | $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J / kg}$ | الحرارة الكامنة للتصعيد |
| $C_{steam} = 2010 \text{ J / kg . K}$ | السعه الحرارية النوعية للبخار | | |

مثال 1 : أحسب الطاقة اللازمة لتحويل (100 g) من الثلج درجة حرارتها (-30 °C) إلى بخار ماء (100 °C)



$$Q_1 = c_{ice} m \Delta T = 2090 \times 0.1 \times (0 - (-30)) = 6270 \text{ J}$$

$$Q_2 = m L_f = 0.1 \times 3.33 \times 10^5 = 33300 \text{ J}$$



$$Q_3 = c_w m \Delta T = 4200 \times 0.1 \times (100 - 0) = 42000 \text{ J}$$

$$Q_4 = m L_v = 0.1 \times 2.26 \times 10^6 = 226000 \text{ J}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 307570 \text{ J}$$

تابع الطاقة وتغيرات الحالة

مثال 2 : أحسب الطاقة اللازمة لتحويل (200 g) من الثلوج درجة حرارتها (-20 °C) إلى ماء (80 °C) .





$$Q_1 = c_{ice} m \Delta T = 2090 \times 0.2 \times (0 - (-20)) = 8360 \text{ J}$$

$$Q_2 = m L_f = 0.2 \times 3.33 \times 10^5 = 66600 \text{ J}$$

$$Q_3 = c_w m \Delta T = 4200 \times 0.2 \times (80 - 0) = 67200 \text{ J}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 142160 \text{ J}$$

مثال 3 : أحسب الطاقة اللازمة لتحويل (0.5 kg) من الماء درجة حرارتها (10 °C) إلى بخار ماء (120 °C)





$$Q_1 = c_w m \Delta T = 4200 \times 0.5 \times (100 - 10) = 189000 \text{ J}$$

$$Q_2 = m L_v = 0.5 \times 2.26 \times 10^6 = 1130000 \text{ J}$$

$$Q_3 = c_s m \Delta T = 2010 \times 0.5 \times (120 - 100) = 20100 \text{ J}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 1339100 \text{ J}$$

مثال 4 : أحسب الطاقة المنطلقة لتحويل (0.25 kg) من ماء (50 °C) إلى ثلج عند درجة الصفر المطلق .




$$Q_1 = c_w m \Delta T = 4200 \times 0.25 \times (0 - 50) = -52500 \text{ J}$$

$$Q_2 = m L_f = 0.25 \times -3.33 \times 10^5 = -83250 \text{ J}$$

$$Q_3 = c_{ice} m \Delta T = 2090 \times 0.25 \times (-273 - 0) = -1426425 \text{ J}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -2783925 \text{ J}$$

مثال 5 : أضيفت قطعة جليد كتلتها (0.1 kg) عند درجة التجمد إلى مسعر حراري مهملاً الحرارة النوعية يحتوي على (0.4 kg) من الماء عند درجة حرارة (50 °C) . أحسب درجة الحرارة النهائية للنظام بعد الاتزان الحراري.




$$\sum Q = 0 \Rightarrow m_1 L_f + m_1 c_w \Delta T + m_2 c_w \Delta T = 0$$

$$(0.1 \times 3.33 \times 10^5) + (0.1 \times 4200 \times (T_F - 0)) + (0.4 \times 4200 \times (T_F - 50)) = 0$$

$$T_F = 24 \text{ } ^\circ\text{C}$$

الوحدة الثالثة : الكهرباء والمغناطيسية

الفصل الأول : الكهرباء




الدرس (1-1) : المجالات الكهربائية

$$F = \frac{K \cdot q_1 q_2}{d^2}$$

قانون كولوم القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما

من أمثلة قوة الجاذبية بين جسمين : **الإلكترون والنواة - الأرض والقمر**



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$E = \frac{Kq}{d^2}$$

المجال الكهربائي **الحير المحيط بالشحنة الكهربائية الذي يظهر فيه تأثير القوة الكهربائية**

شدة المجال الكهربائي **القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة عند نقطة**

اتجاه المجال الكهربائي **اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة عند نقطة**

** تفاصيل شدة المجال الكهربائي بوحدة **N/C**



** العوامل التي يتوقف عليها شدة المجال هي **نوع الوسط - مقدار الشحنة - بعد النقطة عن الشحنة**

** المجال الكهربائي يعتبر **مخرجاً** للطاقة الكهربائية .

** يتجه المجال الكهربائي بعيداً عن الشحنة **الموجبة** ويتجه نحو الشحنة **السلبية**

** تتساوي القوة الكهربية وشدة المجال عندما تكون شحنة الاختبار تساوي **1 كولوم**

ملاحظة : (K) يسمى ثابت كولوم ويتساوی $(9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2)$ في الهواء



| في الشحنة السلبية | في الشحنة الموجبة | وجه المقارنة |
|-------------------|-------------------|---|
| | | رسم متوجه القوة وشدة المجال |
| متعاكسين | نفس الاتجاه | اتجاه المجال الكهربائي بالنسبة لقوى الكهربائية |

خواص خطوط المجال الكهربائي (خطوط القوى)

1- خطوط غير مرئية ولا تتقاطع

2- في الشحنة المفردة تمتد إلى ما لا نهاية

3- في الشحنتين تخرج من الشحنة الموجبة وتنتهي عند السلبية

علل لما يأتي :


1- خطوط المجال الكهربائي لا تتقاطع.

لأن إذا تناطع خطان بهذا يعني أن المجال له أكثر من اتجاه وهذا مستحيل


2- الشحنة الموجدة في حيز ما قادرة على دفع شحنة نقطية أخرى في مجالها وقدرة على إنجاز شغل.

بسبب قوى مجالها الكهربائي


** ماذا يمثل كل شكل من الأشكال الآتية :




لوحين متوازيين مشحونين
(لوحي مكثف)



شحتين متتساويتين في المقدار
ومتشابهتين في النوع




شحتين متتساويتين في المقدار
ومختلفتين في النوع



شحة موجبة مفردة


| المجال الكهربائي غير المنتظم | المجال الكهربائي المنتظم | وجه المقارنة |
|--|--|--------------------------------------|
| مجال ثابت الشدة وثابت الاتجاه في جميع نقاطه | مجال ثابت الشدة وثابت الاتجاه في جميع نقاطه | التعريف |
| مجال بين شحتين أو مجال حول شحة مفردة | مجال بين لوحي مكثف | مثال |
| 1- خطوطه غير مستقيمة 2- خطوطه تفصلها مسافات متساوية | 1- خطوطه مستقيمة 2- خطوطه تفصلها مسافات غير متساوية | خواصه |
| $E = \frac{Kq}{d^2}$ | $E = \frac{V}{d}$ | القانون المستخدم لحساب شدة المجال |



شدة المجال والشحنة الكهربائية
في مجال كهربائي غير منتظم


يمكن قياس شدة المجال الكهربائي بوحدة أخرى غير (N/C) هي **V/m**

كثافة خطوط المجال الكهربائي تتناسب طردياً مع **الشحنة الكهربائية**






الشكل المقابل يمثل المجال الكهربائي لشحتين

نوع الشحنة (a) **موجبة** والشحنة (b) **سلبية**




شدة المجال ومربع بعد النقطة
في مجال كهربائي غير منتظم



شدة المجال وفرق الجهد بين
اللوحين في مكثف عند ثبات
البعد بين اللوحين

شدة المجال والبعد بين اللوحين
في مجال كهربائي منتظم

شدة المجال وفرق الجهد بين
اللوحين في مكثف عند ثبات
البعد بين اللوحين



فرق الجهد والبعد بين اللوحين
في مجال كهربائي منتظم

ماذا يحدث :

1- لشدة مجال (E) إذا أصبح بعد النقطة عن الشحنة (2d) عند ثبات الشحنة الكهربائية
يقل للربع ($\frac{1}{4} E$)

2- لشدة مجال (E) إذا زيدت المسافة بين اللوحين إلى (2d) عند ثبات فرق الجهد.
يقل للنصف ($\frac{1}{2} E$)

تابع المجالات الكهربائية

لحساب محصلة مجالين كهربائيين ناتجين عن شحتين نقطتين نستخدم العلاقة :


$$\sin \alpha = \frac{E_2 \sin \theta}{E_T} \quad \text{لحساب اتجاه محصلة مجالين كهربائيين ناتجين عن شحتين نقطتين نستخدم العلاقة :}$$

**** محصلة مجالين كهربائيين في اتجاه واحد تساوي $E_T = E_1 + E_2$ واتجاهها مع اتجاه المجالين**

**** محصلة مجالين كهربائيين متعاكسين تساوي $E_T = E_2 - E_1$ واتجاهها مع اتجاه المجال الأكبر**

مثال 1 : في الشكل شحتان كهربائيتان موضوعتان في الهواء عند النقطتين A و B مقدارهما ($q_A = 2 \times 10^{-8} C$) و ($q_B = -2 \times 10^{-8} C$) تبعد الشحتان عن النقطة (M) مسافة (10 cm).

أ) أحسب مقدار واتجاه محصلة شدة المجال الناتج عن الشحتين عند النقطة (M) :



$$E_A = \frac{Kq_A}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-8}}{(0.1)^2} = 18000 \text{ N/C}$$

$$E_B = \frac{Kq_B}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-8}}{(0.1)^2} = 18000 \text{ N/C}$$

$$E_T = \sqrt{E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B \cos 120^\circ} = 18000 \text{ N/C}$$

$$\sin \alpha = \frac{E_B \sin \theta}{E_T} = \frac{18000 \sin 120^\circ}{18000} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$


ب) حدد عناصر متوجه محصلة المجال الكهربائي :

الاتجاه : 60°

المقدار : 18000 N/C

مثال 2 : في الشكل شحتان كهربائيتان موضوعتان في الهواء عند النقطتين A و B مقدارهما ($q_A = 3 \times 10^{-8} C$) و ($q_B = -2 \times 10^{-8} C$) تبعد الشحتان عن النقطة (M) على التوالي مسافة (6 cm) و (8 cm).

أ) أحسب مقدار واتجاه محصلة شدة المجال الناتج عن الشحتين عند النقطة (M) :




$$E_A = \frac{Kq_A}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-8}}{(0.06)^2} = 75000 \text{ N/C}$$


$$E_B = \frac{Kq_B}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-8}}{(0.08)^2} = 28125 \text{ N/C}$$

$$E_T = \sqrt{E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B \cos 90^\circ} = 80100 \text{ N/C}$$

$$\sin \alpha = \frac{E_B \sin \theta}{E_T} = \frac{28125 \sin 90^\circ}{80100} \Rightarrow \alpha = 20.55^\circ$$



مثال 3 : شحتان كهربائيتان ($q_B = -6 \mu C$) و ($q_A = 4 \mu C$) على خط واحد و يبعدان عن بعضهما (. $AB = 20 \text{ cm}$). أ) أحسب مقدار شدة المجال الناتج عند نقطة في المنتصف بينهما :



$$E_A = \frac{Kq_A}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} = 3600000 \text{ N/C}$$

$$E_B = \frac{Kq_B}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 6 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} = 5400000 \text{ N/C}$$


$$E_T = E_A + E_B = 9000000 \text{ N/C}$$

اتجاه المجال مع اتجاه المجالين (ناحية الغرب)

ب) أحسب القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة مقدارها ($5 \mu C$) موضوعة عند نفس النقطة :

$$F = E \times q = 9000000 \times 5 \times 10^{-6} = 45 \text{ N}$$

مثال 4 : شحتان كهربائيتان ($q_B = 8 \mu C$) و ($q_A = 12 \mu C$) على خط واحد و يبعدان عن بعضهما (. $AB = 10 \text{ cm}$). أ) أحسب مقدار شدة المجال الناتج عند نقطة في المنتصف بينهما :



$$E_A = \frac{Kq_A}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 12 \times 10^{-6}}{(0.05)^2} = 43200000 \text{ N/C}$$

$$E_B = \frac{Kq_B}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 8 \times 10^{-6}}{(0.05)^2} = 28800000 \text{ N/C}$$

$$E_T = E_A - E_B = 14400000 \text{ N/C}$$

اتجاه المجال مع اتجاه المجال الأكبر (E_A) (ناحية الغرب)

مثال 5 : لوحين متوازيين مشحونين متساوياً في الشحنة (5 cm) والقوة الكهربائية المؤثرة على إلكترون شحنته

عند انتقاله بين اللوحين تساوي ($3.2 \times 10^{-16} \text{ N}$). أحسب :

أ) شدة المجال الكهربائي بين اللوحين :

$$E = \frac{F}{q} = \frac{3.2 \times 10^{-16}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2000 \text{ N/C}$$

ب) حدد عناصر متجه محصلة المجال الكهربائي :


الاتجاه : من اللوحة الموجب إلى اللوحة السلبية

المقدار : **2000 N/C**

ج) فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين .

$$V = E \times d = 2000 \times 0.05 = 100 \text{ V}$$

الدرس (1-2) : المكثفات



- المكثف المستوي** لوحين معدنيين مستويين ومتوازيين ومتقابلين بينهما مادة عازلة
- أهم استخدامات المكثف هي :**
- 1- تخزين الطاقة الكهربائية
 - 2- ضبط الراديو والتلفاز لانتقاط محطات محددة
 - 3- المكثفات هي التي يجعل الفلاش يتوجه في الكاميرا

أنواع المكثف هي :

- أ- من حيث الشكل : مستوى - دائري - اسطواني
- ب- من حيث السعة : ثابت السعة - متغير السعة


ماذا يحدث : عند توصيل لوحي المكثف بمصدر جهد كهربائي .

يختزن هذا المكثف شحنات كهربائية ليصبح اللوح المتصل بالقطب الموجب للبطارية موجب الشحنة
واللوح المقابل له سالب الشحنة

في المكثف يكون اللوح المتصل بالقطب الموجب للبطارية **موجب** الشحنة .

في المكثف يكون اللوح المتصل بالقطب السالب للبطارية **سالب** الشحنة .

في المكثف يكون مقدار الشحنتين على اللوحين **متساوي** في القيمة المطلقة



شحن المكثف وتفریغه :

في الدائرة الكهربائية في الشكل المقابل :

أ) ماذا يحدث عند توصيل المفتاح ذو الاتجاهين (K) إلى النقطة 1 ؟

الحدث : تحدث عملية شحن المكثف

ويشير الأميتر إلى مرور التيار في المكثف

التفسير : يكتسب لوح المكثف المتصل بالقطب السالب للبطارية شحنة سالبة ويكتسب لوح المكثف المتصل بالقطب الموجب للبطارية شحنة موجبة والشحنتين متساوينان في القيمة المطلقة

ب) ماذا يحدث عند توصيل المفتاح ذو الاتجاهين (K) إلى النقطة 2 ؟


*** الحدث : تحدث عملية تفریغ المكثف ويعود الفولتميتر إلى صفر**

*** التفسير :** ينطلق التيار الكهربائي (الإلكترونات الحرة) من اللوح السالب إلى اللوح الموجب عبر المقاومة R

وتنعدم الشحنة على المكثف



السعة الكهربائية للمكثف



النسبة بين شحنة المكثف وفرق جهده
أو شحنة مكثف فرق الجهد بين لوحيه 1 فولت

السعة الكهربائية للمكثف

$$C = \frac{q}{V} \quad \text{لحساب سعة المكثف نستخدم العلاقة :}$$





وحدة قياس سعة المكثف هي **الفاراد (F)** وتكافىء **C/V**

كمية الشحنة التي تظهر على أحد لوحي المكثف تتناسب **طردياً** مع مقدار فرق الجهد المبذول بين لوحي المكثف

مكثف مشحون فإذا كانت شحنة كل من لوحيه $C \mu$ (10) فإن شحنة المكثف بوحدة (μC) تساوي 10

علل : لا تتغير السعة الكهربائية للمكثف مهما تغيرت شحنته أو لا تعتمد سعة للمكثف على الشحنة أو الجهد .

لأنه إذا تغيرت سعة المكثف يتغير جهده بنفس النسبة فتظل السعة ثابتة



فرق الجهد المطبق على لوحي المكثف والذي يولد مجال كهربائي يتخطى
حد التحمل الذي تتحمله المادة العازلة وتؤدي إلى تلف المكثف

علل :

تكتب مصانع المكثفات على المكثف مقدار القيمة العظمى لفرق الجهد المطبق.

حتى لا تخطي شدة المجال حد التحمل وتنظر بين لوحي المكثف شرارة عند تفريغ المكثف

وتؤدي إلى تلف المكثف

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

العوامل التي تتوقف عليها السعة الكهربائية للمكثف

3- نوع المادة العازلة

$$(\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m)$$

2- المسافة بين اللوحين

** (ϵ_0) يسمى ثابت العزل الكهربائي النسبي للفراغ

** (ϵ_r) يسمى ثابت العزل الكهربائي النسبي للمادة ويختلف من مادة لآخر ويكون للهواء يساوي 1

لحساب السعة الكهربائية عند إضافة مادة عازلة بدلاً من الهواء $C = C_0 \times \epsilon_r$

$$A = \pi r^2$$

** تزداد السعة الكهربائية لمكثف هوائي من $F_{(48)}$ إلى $F_{(8)}$ عندما يملأ الزجاج الحيز بين لوحيه


$$\epsilon_r = 6$$

** عند زيادة المسافة بين لوحي مكثف هوائي متساوي إلى مثل ما كانت عليه ثم وضعت مادة عازلة بين

لوحيه ثابت عازلتها الكهربائية يساوى 2 فإن السعة الكهربائية للمكثف تبقى ثابتة

** المكثف المستوي الذي له أكبر سعة كهربائية من المكثفات التالية هو : زجاج (d)

السبب : المكثف الذي له سعة عالية تكون المسافة بين اللوحين أقل ويملاً بمادة يكون ثابت عازلتها كبير



علل : تزداد سعة المكثف عند وضع مادة عازلة بين لوحيه بدلاً من الهواء.



لأن السعة الكهربائية للمكثف تناسب طردياً مع ثابت العزل الكهربائي

وثابت العزل الكهربائي للهواء أقل مما يمكن



الطاقة الكهربائية في المكثف

** باستخدام العلاقة $(U = \frac{1}{2}qV)$ أستنتج أن :

| | |
|--|---|
| $U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ | $U = \frac{1}{2} CV^2$ |
| $U = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} q(\frac{q}{C}) = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ | $U = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} (CV)V = \frac{1}{2} CV^2$ |
|  الطاقة المخزنة وسعة مكثف مشحون ومعزول |  الطاقة المخزنة وسعة مكثف متصل ببطارية |

** الطاقة الكهربائية المخزنة في مكثف متصل ببطارية تتناسب طرديا مع **سعة المكثف** وطرديا مع **مربع الجهد**

** الطاقة الكهربائية المخزنة في مكثف مشحون ومعزول تتناسب طرديا مع **مربع الشحنة** وعكسياً مع **السعة**

ماذا يحدث في الحالات الآتية :

1- لسعة المكثف إذا زادت المساحة اللوحية المشتركة للمثلثي .

تزايد للمثلثي

2- لسعة المكثف إذا زادت المسافة بين اللوحين للمثلثي .

تقل للنصف

3- لسعة المكثف إذا تم استبدال الهواء بين لوحي المكثف بمادة عازلة ثابت العزل الكهربائي ($\epsilon_r = 4$) .

تزايد أربعة أمثال

4- عند وضع مادة عازلة ثابت عازلتها يساوي (2) بين لوحي مكثف هوائي مستوى إذا كان هذا المكثف :

| وجه المقارنة | متصل ببطارية (منبع تيار مستمر) | مشحون ومعزول عن البطارية |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| السعة الكهربائية | تزايد للمثلثي | تزايد للمثلثي |
| الجهد الكهربائي | ثابت | يقل للنصف |
| كمية الشحنة | تزايد للمثلثي | ثابت |
| شدة المجال الكهربائي | ثابت | تقل للنصف |
| الطاقة الكهربائية | تزايد للمثلثي | تقل للنصف |

5- عند زيادة المسافة بين لوحي مكثف هوائي مستوى للمثليين :

| مشحون ومعزول عن البطارية | متصل بطارية (منبع تيار مستمر) | وجه المقارنة |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| نقل للنصف | نقل للنصف | السعة الكهربائية $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$ |
| يزداد للمثلي | ثابت | الجهد الكهربائي $V = \frac{q}{C}$ |
| ثابت | نقل للنصف | كمية الشحنة $q = CV$ |
| ثابت | نقل للنصف | شدة المجال الكهربائي $E = \frac{V}{d}$ |
| يزداد للمثلي | نقل للنصف | طاقة الكهربائية $U = \frac{1}{2} qV$ |

مثال 1 : مكثف هوائي مصنوع من لوحين مساحتهم المشتركة (10 cm^2) و (20 cm^2) المسافة الفاصلة بينهما

تساوي (4.425 mm) ويحمل شحنة مقدارها ($17.7 \mu\text{C}$). حيث ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$). أحسب :

أ) السعة الكهربائية لهذا المكثف :

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 1 \times (10 \times 10^{-4})}{(4.425 \times 10^{-3})} = 2 \times 10^{-12} \text{ F}$$

ب) فرق الجهد بين لوحي المكثف :

$$V = \frac{q}{C} = \frac{17.7 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-12}} = 8850000 \text{ V}$$

ج) شدة المجال الكهربائي بين لوحي المكثف :

$$E = \frac{V}{d} = \frac{8850000}{4.425 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^9 \text{ V/m}$$

د) الطاقة الكهربائية المخزنـة بين لوحي المكثف :

$$U = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} \times 17.7 \times 10^{-6} \times 8850000 = 78.32 \text{ J}$$

هـ) السعة الكهربائية إذا تم استبدال الهواء بين لوحي المكثف بمادة الميكا ثابت العزل النسبي لها ($\epsilon_r = 4$) :

$$C = C_0 \times \epsilon_r = 2 \times 10^{-12} \times 4 = 8 \times 10^{-12} \text{ F}$$

مثال 2 : مكثف يحوي بين لوحيه على مادة ثابت عازلتها (4.5 cm^2) ومصنوع من لوحين معدنيين نصف قطر كل منها (5 cm) والمسافة الفاصلة بينهما (0.015 m). حيث ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$). أحسب السعة الكهربائية .

$$A = \pi R^2 = \pi \times (0.05)^2 = 7.85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 4.5 \times 7.85 \times 10^{-3}}{0.015} = 2 \times 10^{-11} \text{ F}$$

توصيل المكثفات

| توصيل المكثفات على التوازي | توصيل المكثفات على التوالى | وجه المقارنة |
|--|--|--|
| | | الرسم |
| تتوزع بنسب طردية على المكثفات متتساوية في كل مكثف | متتساوية في كل مكثف يتوزع بنسب عكسية على المكثفات | كمية الشحنة في كل مكثف فرق الجهد في كل مكثف |
| $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$ | $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$ | قانون لحساب السعة المكافئة |
| السعة المكافئة متتساوية مجموع سعة كل مكثف | مقلوب السعة المكافئة يساوي مجموع مقلوب سعة كل مكثف | السعة المكافئة وعلاقتها بباقي الساعات |
| السعة المكافئة أكبر من أصغر سعة | السعة المكافئة أصغر من أصغر سعة | السعة المكافئة وعلاقتها بأصغر وأكبر سعة |
| $C_{eq} = C_1 \times N$ | $C_{eq} = \frac{C_1}{N}$ | السعة المكافئة في حالة تساوي سعة كل مكثف |
| $V_1 = V_2$ | $\frac{C_2}{C_1} = \frac{V_1}{V_2}$ | علاقة سعة كل مكثف وفرق الجهد |
| $\frac{C_2}{C_1} = \frac{q_2}{q_1}$ | $q_1 = q_2$ | علاقة سعة كل مكثف وكمية الشحنة |
| $\frac{C_2}{C_1} = \frac{U_2}{U_1}$ | $\frac{C_2}{C_1} = \frac{U_1}{U_2}$ | علاقة سعة كل مكثف والطاقة المخزنة |
| | | رسم العلاقة بين الشحنة والجهد مع سعة كل مكثف |
| | | رسم العلاقة بين الطاقة المخزنة مع سعة كل مكثف |

مثال 1 : خمسة مكثفات متساوية السعة وصلت على التوالى فكانت سعتها المكافأة ($10 \mu\text{F}$) . أحسب :

أ) سعة كل مكثف :

$$C_{eq} = \frac{C_1}{N} \Rightarrow 10 = \frac{C_1}{5} \Rightarrow C_1 = 50 \mu\text{F}$$

ب) السعة المكافأة عند توصيلهم على التوازي :

$$C_{eq} = C_{eq} \times N^2 = 10 \times (5)^2 = 250 \mu\text{F} \quad \text{أو} \quad C_{eq} = C_1 \times N = 50 \times 5 = 250 \mu\text{F}$$

مثال 2 : من الشكل المقابل :

أ) أحسب فرق الجهد في المكثف الثاني (V_2) :

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow \frac{8}{4} = \frac{10}{V_2} \Rightarrow V_2 = 5 \text{ V}$$

ب) أحسب كمية الشحنة في المكثف الثاني (q_2) :

$$q_1 = q_2 = 40 \mu\text{C}$$

ج) أحسب الطاقة المخزنة في المكثف الثاني (U_2) :

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{U_1}{U_2} \Rightarrow \frac{8}{4} = \frac{2 \times 10^{-4}}{U_2} \Rightarrow U_2 = 1 \times 10^{-4} \text{ J}$$

مثال 3 : من الشكل المقابل :

أ) أحسب فرق الجهد في المكثف الثاني (V_2) :

$$V_1 = V_2 = 20 \text{ V}$$

ب) أحسب كمية الشحنة في المكثف الثاني (q_2) :


$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{q_2}{q_1} \Rightarrow \frac{10}{5} = \frac{q_2}{60} \Rightarrow q_2 = 120 \mu\text{C}$$

ج) أحسب الطاقة المخزنة في المكثف الثاني (U_2) :

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{U_2}{U_1} \Rightarrow \frac{10}{5} = \frac{U_2}{6 \times 10^{-4}} \Rightarrow U_2 = 12 \times 10^{-4} \text{ J}$$

تابع توصيل المكثفات

مثال 4 : ثلات مكثفات وصلت كما بالشكل المقابل بمصدر فرق جهد (24 V) . أحسب :



أ) السعة المكافئة للمكثفات الثلاث :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow C_{eq} = 2 \mu F$$

ب) شحنة المكثف (C_3) :

$$q_3 = q_{eq} = C_{eq}V_{eq} = 2 \times 24 = 48 \mu C$$

ج) فرق الجهد بين لوحى المكثف (C_1) :

$$V_1 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{48}{4} = 12 V$$


د) الطاقة الكهربائية المخزنة بين لوحى المكثف (C_2) :

$$U_2 = \frac{1}{2} \frac{q_2^2}{C_2} = \frac{1}{2} \times \frac{(48 \times 10^{-6})^2}{6 \times 10^{-6}} = 1.92 \times 10^{-4} J$$

هـ) الطاقة الكهربائية الكلية المخزنة في المكثفات الثلاث معاً :

$$U_{eq} = \frac{1}{2} \frac{q_{eq}^2}{C_{eq}} = \frac{1}{2} \times \frac{(48 \times 10^{-6})^2}{2 \times 10^{-6}} = 5.76 \times 10^{-4} J$$

مثال 5 : ثلات مكثفات وصلت كما بالشكل وكانت الشحنة الكلية للمكثفات الثلاث معاً تساوي (240 μC) . أحسب :



أ) السعة المكافئة للمكثفات الثلاث :

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = 10 + 20 + 30 = 60 \mu F$$

ب) فرق الجهد بين لوحى المكثف (C_2) :

$$V_2 = V_{eq} = \frac{q_{eq}}{C_{eq}} = \frac{240}{60} = 4 V$$

ج) شحنة المكثف (C_3) :

$$q_3 = C_3 V_3 = 30 \times 4 = 120 \mu C$$

د) الطاقة الكهربائية الكلية المخزنة في المكثفات الثلاث معاً :


$$U_{eq} = \frac{1}{2} C_{eq} V_{eq}^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times 10^{-6} \times (4)^2 = 4.8 \times 10^{-4} J$$

هـ) تم استبدال الهواء بين لوحى المكثف (C_1) بمادة عازلة ($\epsilon_r = 5$) أحسب السعة المكافئة بعد إضافة المادة العازلة :

$$C_1 = C_0 \times \epsilon_r = 10 \times 5 = 50 \mu F$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = 50 + 20 + 30 = 100 \mu F$$

مثال 6: وصلت ثلاثة مكثفات ($C_3 = 2 \mu F$) و ($C_2 = 12 \mu F$) و ($C_1 = 4 \mu F$) بمصدر جهد (10 V). أحسب :



أ) مقدار السعة المكافئة للمكثفات الثلاثة :

$$\frac{1}{C_{1,2}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow C_{1,2} = 3 \mu F$$

$$C_{eq} = C_{1,2} + C_3 = 3 + 2 = 5 \mu F$$


ب) الشحنة الكهربائية المارة في المكثف (C_3) :

$$q_3 = C_3 V_3 = 2 \times 10 = 20 \mu C$$

ج) فرق الجهد بين لوحى المكثف (C_1) :

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow \frac{12}{4} = \frac{V_1}{(10 - V_1)} \Rightarrow V_1 = 7.5 V$$

مثال 7: وصلت ثلاثة مكثفات ($C_3 = 20 \mu F$) و ($C_2 = 15 \mu F$) و ($C_1 = 5 \mu F$) كما بالشكل .



إذا علمت أن الشحنة الكهربائية المارة في الدائرة ($60 \mu C$) . أحسب :

أ) مقدار السعة المكافئة للمكثفات الثلاثة :

$$C_{1,2} = C_1 + C_2 \Rightarrow C_{1,2} = 5 + 15 = 20 \mu F$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{1,2}} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \Rightarrow C_{eq} = 10 \mu F$$

ب) فرق الجهد بين لوحى المكثف (C_3) :

$$V_3 = \frac{q_3}{C_3} = \frac{60}{20} = 3 V$$

ج) الشحنة الكهربائية المارة في المكثف (C_2) :

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{q_2}{q_1} \Rightarrow \frac{15}{5} = \frac{q_2}{(60 - q_2)} \Rightarrow q_2 = 45 \mu C$$



الوحدة الثالثة : الكهرباء والمغناطيسية

الفصل الثاني : المغناطيسية



الدرس (2-2) : التيار الكهربائية وال المجال المغناطيسي












** يقاس المجال المغناطيسي بوحدة **التسلا (T)** ويستخدم في قياس المجال المغناطيسي جهاز **التسلا ميتر**


** عندما يكون اتجاه التيار أو المجال المغناطيسي **(خارج الصفحة)** نرمز له بالرمز

** عندما يكون اتجاه التيار أو المجال المغناطيسي **(داخل الصفحة)** نرمز له بالرمز

(خارج الصفحة) تبدأ بحرف **(خ)** والحرف عليه نقطة فنضع **(•)** داخل الدائرة
(داخل الصفحة) تبدأ بحرف **(د)** والحرف ليس عليه نقطة فنضع **(X)** داخل الدائرة

ملاحظة لتسهيل الحفظ

| شدة المجال | 1- في سلك مستقيم | 2- في ملف دائري | 3- في ملف لوبي |
|--|--|---|---|
| تحديد الاتجاه عملياً | البوصلة أو الإبرة المغناطيسية | | |
| تحديد الاتجاه نظرياً (قاعدة اليد اليمني) | يوضع الإبهام باتجاه التيار وتلف الأصابع الأخرى لتدل على اتجاه المجال المغناطيسي | توضع اليدين فوق الملف وتوازي الأصابع اتجاه التيار ويدل الإبهام على اتجاه المجال المغناطيسي | توضع اليدين فوق الملف وتلف الأصابع باتجاه التيار ويدل الإبهام على اتجاه المجال المغناطيسي |
| رسم خطوط المجال المغناطيسي |      |   |   |
| شكل المجال المغناطيسي |   | خطوط مستقيمة في مركز الملف الدائري | دوائر مرکزها السلك |
| المقدار | $B = \mu_0 \times \frac{N.I}{L}$ | $B = \frac{\mu_0}{2} \times \frac{N.I}{r}$ | $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I}{d}$ |
| الحامل | الخط المستقيم المار في محور الملف | الخط المستقيم المار في مركز الملف | الماس على خط المجال المغناطيسي الدائري |
| العوامل | 1- نوع الوسط 2- شدة التيار 3- طول الملف 4- عدد لفات الملف | 1- نوع الوسط 2- شدة التيار 3- نصف قطر الملف 4- بعد النقطة عن السلك | 1- نوع الوسط 2- شدة التيار 3- بعد النقطة عن السلك |



| خارج الملف الحزواني | داخل الملف الحزواني | وجه المقارنة |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| تنباعد | تتقارب | خطوط المجال المغناطيسي |
| مجال غير منتظم | مجال منتظم | نوع المجال المغناطيسي |

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- عند وضع إبرة البوصلة قرب سلك موصى يمر تيار كهربائي مستمر .


الحدث : **انحراف إبرة البوصلة المغناطيسية**

السبب : لأن مرور التيار في السلك يولد حوله مجال مغناطيسي يسبب انحراف إبرة البوصلة

2- لشدة المجال المغناطيسي عند لف سلك مستقيم يحمل تياراً مستمراً ليصبح ملف دائري الشكل .

الحدث : **زيادة شدة المجال المغناطيسي داخل الملف عن خارجه**

السبب : حدوث تداخُل بنائي للمجالات المغناطيسية داخل الملف الدائري




نشاط في الشكل المقابل مغناطيس من الحديد . أجب :

أ) أرسم خطوط المجال :

ب) تتجه خطوط المجال داخلياً من القطب **الجنوبي** إلى القطب **الشمالي**

ج) تتجه خطوط المجال خارجياً من القطب **الشمالي** إلى القطب **الجنوبي**



نشاط في الشكل ملف حزواني يمر به تيار كهربائي مستمر . أجب :


أ) يعتبر الملف الحزواني عند مرور التيار فيه **مغناطيس مستقيم**

له قطبان يحددهما **اتجاه التيار**

ب) في الملف الأول يتكون عند (A) قطب **شمالي** وعند (B) قطب **جنوبي**

ج) في الشكل الثاني يتكون عند (A) قطب **جنوبي** وعند (B) قطب **شمالي**

تابع التيار الكهربائي وال المجال المغناطيسي




نشاط

- يوضح الشكل سلك يمر فيه تيار كهربائي مستمر والمطلوب :
- رسم شكل المجال حول السلك الناشئ عن مرور التيار وحدد اتجاهه .
 - ماذا يحدث إذا عكس اتجاه التيار في السلك .

يتغير اتجاه المجال المغناطيسي

- ج) ماذا يحدث لشدة المجال المغناطيسي إذا قلت شدة التيار للنصف .

تقلل للنصف



نشاط

- يوضح الشكل ملف دائري يمر به تيار كهربائي مستمر والمطلوب :
- رسم شكل المجال وحدد اتجاهه عند مركزه .
 - ماذا يحدث لشدة المجال عند المركز عند زيادة شدة التيار إلى المثلثي .


يزداد للثلثي

- ج) ماذا يحدث لشدة المجال عند المركز عند إنقصاص عدد لفات الملف إلى النصف

يقل للنصف

** معامل النفاذية المغناطيسية (μ_0) ويساوي في الفراغ أو الهواء ($4\pi \times 10^{-7}$ T.m/A)

مثال 1 : في الشكل أوجد شدة المجال المغناطيسي عند نقطة (a) :



أ) الناتج عن تيار السلك المستقيم :

النقطة (a) خارج المجال المغناطيسي للسلك ولذلك ($B = 0$)

ب) الناتج عن تيار السلك النصف دائري :

$$B = \frac{\mu_0}{2} \times \frac{N.I}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2} \times \frac{0.5 \times 3}{0.1} = 9.4 \times 10^{-7} T$$

مثال 2 : حلقة معدنية يمر بها تيار مستمر شدته (20 A) فيولد مجالاً مغناطيسياً شدته ($2\pi \times 10^{-5}$ T)

عند مركز الحلقة . أحسب نصف قطر الحلقة المعدنية :

$$B = \frac{\mu_0}{2} \times \frac{N.I}{r} \Rightarrow 2\pi \times 10^{-5} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2} \times \frac{1 \times 20}{r} \Rightarrow r = 0.2 \text{ m}$$

مثال 3 : سلك يمر به تيار شدته (2 A) كما بالشكل المقابل

والنقطة (M) تبعد عن السلك (10 cm) .

أحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن التيار المار بالسلك

عند النقطة M . وحدد عناصره :

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I_1}{d} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \times \frac{2}{0.1} = 4 \times 10^{-6} \text{ T}$$

المقدار : $T = 4 \times 10^{-6}$ الاتجاه : **بقاعدة اليد اليمني للجنوب** الحامل : **المساس على خط المجال الدائري**

مثال 4 : سلك يمر به تيار شدته (3 A) كما بالشكل المقابل

والنقطة (M) تبعد عن السلك (10 cm) .

أحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن التيار المار بالسلك

عند النقطة M . وحدد عناصره :

$$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I_2}{d} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \times \frac{3}{0.1} = 6 \times 10^{-6} \text{ T}$$

المقدار : $T = 6 \times 10^{-6}$ الاتجاه : **بقاعدة اليد اليمني للجنوب** الحامل : **المساس على خط المجال الدائري**

مثال 5 : ملف دائري نصف قطره (0.2 m) مولف من (50 لفة) ويمر به تيار شدته (800 mA) . أحسب :

أ) أحسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري :

$$B = \frac{\mu_0}{2} \times \frac{N \cdot I}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2} \times \frac{50 \times 0.8}{0.2} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ T}$$

ب) حدد عناصر متوجه المجال المغناطيسي :

المقدار : $T = 1.25 \times 10^{-4}$ الاتجاه : **بقاعدة اليد اليمني داخل الصفحة** الحامل : **الخط المستقيم المار بمركز الملف**

مثال 6 : ملف حلزوني طوله (50 cm) مولف من (1000 لفة) ويمر به تيار شدته (4 A) . أحسب :

أ) أحسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف :


$$B = \mu_0 \times \frac{N \cdot I}{L} = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1000 \times 4}{0.5} = 0.01 \text{ T}$$

ب) حدد عناصر متوجه المجال المغناطيسي :

المقدار : $T = 0.01$ الاتجاه : **بقاعدة اليد اليمني ناحية الشرق** الحامل : **الخط المستقيم المار بمحور الملف**

الوحدة الرابعة : الضوء

الفصل الأول : الضوء و خواصه



الدرس (1-1) : خواص الضوء

الضوء المرئي

موجة كهرومغناطيسية وجزء صغير من طيف الموجات الكهرومغناطيسية

الموجات الكهرومغناطيسية موجات الطاقة المنتشرة بجزء كهربائي وجزء مغناطيسي

** أذكر خواص الموجات الكهرومغناطيسية :

- 1- تنتقل في الفراغ بسرعة ثابتة
 - 2- تنعكس على السطح اللامع
 - 3- تنكسر على السطح الفاصل بين وسطين شفافين
 - 4- يحدث لها التداخل وال干涉 والاستقطاب
- ** تختلف سرعة الضوء المنقول في الوسط باختلاف نوع الوسط - كثافة الوسط
- ** بزيادة الكثافة الضوئية للأوساط الشفافة فإن سرعة الضوء تقل
- ** في الأوساط غير الشفافة فإن سرعة الضوء تساوي صفر

انعكاس الضوء التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضوء على سطح عاكس

نشاط في الشكل شعاع ضوئي يسقط على سطح عاكس (AB) :

أ) الشعاع (SI) يسمى **الشعاع الساقط** والشعاع (RI) يسمى **الشعاع المنعكس**

والعمود (NI) يسمى **العمود المقام من نقطة السقوط**

ب) الزاوية (i) تسمى **زاوية السقوط** والزاوية (r) تسمى **زاوية الانعكاس**

ج) أستنتج قانون الانعكاس الأول : **الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط** تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس

د) أستنتاج قانون الانعكاس الثاني : **زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس**

ماذا يحدث : إذا سقط الشعاع الضوئي عموديا على السطح العاكس أو سقط بزاوية سقوط تساوي صفر.

ينعكس على نفسه بزاوية انعكاس تساوي صفر

** الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس (80°) فإن زاوية السقوط 40 وزاوية الانعكاس 40

| وجه المقارنة | الانعكاس المنظم | الانعكاس غير المنظم |
|-------------------------------|---|---|
| الرسم | | |
| التعریف | ارتداد الأشعة الساقطة على السطح العاكس بشكل متواز | ارتداد الأشعة الساقطة على السطح العاكس في اتجاهات عديدة |
| الأسطح التي يتم عليها الأحداث | الأسطح المقصولة أقل حدوثاً | الأسطح غير المقصولة أكثر حدوثاً |

مثال 1 : في الشكل سقط شعاع ضوئي مائلاً على السطح العاكس بزاوية (30°) .

أحسب زاوية الانعكاس :



$$\hat{i} = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$\hat{r} = \hat{i} = 60^\circ$$

انكسار الضوء

انكسار الضوء التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضوء عند مروره بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية

علل : حدوث انكسار للضوء عند انتقاله بين وسطين مختلفين بالكثافة الضوئية.



1- قانون الانكسار الأول: الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام عند نقطة السقوط تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل

2- قانون الانكسار الثاني: النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط

الثاني تساوي نسبة ثابتة

معامل الانكسار النسبي


النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني أو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني

$$n_{2/1} = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{V_1}{V_2}$$


معامل الانكسار المطلق

النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني


أو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني



جيب زاوية الانكسار
وجيب زاوية السقوط



جيب زاوية السقوط
وجيب زاوية الانكسار



معامل الانكسار النسبي
وزاوية السقوط

لحساب معامل الانكسار النسبي عند انتقال الضوء من الزجاج إلى الماء بدلالة معامل الانكسار المطلق $\frac{n}{z} = \frac{n}{n}$

لحساب معامل الانكسار النسبي عند انتقال الضوء من الماء إلى الزجاج بدلالة معامل الانكسار المطلق $\frac{n}{z} = \frac{n}{n}$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

علل لما يأتي :

1- معامل الانكسار المطلق دائمًا أكبر من الواحد .

لأن سرعة الضوء في الهواء (C) أكبر من سرعته في الوسط الثاني (V) حيث

2- معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح .

لأن $n = \frac{C}{V}$ حيث $C = V$ فتكون النسبة بينهما تساوي واحد

3- معامل الانكسار المطلق ليس له وحدة قياس .

لأن $n = \frac{C}{V}$ وهو نسبة بين كميتين فизيانيتين لهما نفس وحدة القياس

مثال 1: أسقط شعاع ضوئي على قطعة من الزجاج بزاويتي سقوط (15°) و(45°) وزاويتا الانكسار (10°) و(28°)

أ) أحسب معامل الانكسار المطلق للزجاج لكل زاوية سقوط وماذا تستنتج :

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin 15}{\sin 10} = \frac{\sin 45}{\sin 28} = 1.5$$

معامل الانكسار المطلق للمادة مقدار ثابت

مثال 2: إذا كان معامل الانكسار المطلق للزجاج يساوى (1.5) ومعامل الانكسار المطلق للماء يساوى (1.33) أكمل الرسم ثم أحسب :

أ) معامل الانكسار النسبي بين الزجاج والماء :

$$n_{z/m} = \frac{n_z}{n_m} = \frac{1.33}{1.5} = 0.88$$

ب) معامل الانكسار النسبي بين الماء والزجاج :

$$n_{m/z} = \frac{n_m}{n_z} = \frac{1.5}{1.33} = 1.12$$

ج) زاوية انكسار الشعاع في الماء :

$$1.5 \times \sin 40^\circ = 1.33 \times \sin r \Rightarrow r = 46^\circ$$

د) سرعة الضوء في الزجاج حيث سرعة الضوء في الهواء تساوي 3×10^8 m/s

$$V_z = \frac{C}{n_z} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$


مثال 3: شعاع ضوئي ساقط على أحد أوجه متوازي مستطيلات معامل انكسار مادته (1.33)

فانعكس جزء وانكسر الجزء الآخر أحسب الزاوية بين الشعاع المنكسر والشعاع المنعكس :

$$i = r = 50^\circ \Leftrightarrow \sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{\sin 50^\circ}{1.33} \Rightarrow r = 35^\circ$$

$$\theta = 180^\circ - (50^\circ + 35^\circ) = 95^\circ$$

تداخل الضوء تراكم الموجات الضوئية لها نفس التردد والمساحة وتكون مناطق مضيئة ومناطق مظلمة




تجربة الشق المزدوج في الشكل استخدام يونج مصدرًا ضوئيًا أحادي التردد (S) له طول موجي (λ) وموضع خلف لوحة فيها فتحتان متوازيتان ضيقتان (S₁ و S₂) بحيث تمثلان مصدرين ضوئيين يبعثان موجات متتفقة في الطور. أجب :

أ) المسافة (a) تمثل المسافة بين الشقين

ب) المسافة (D) تمثل المسافة بين لوحة الشقين والحائل

ج) الأهداب المكونة على الحائل (E) هي **أهداب مضيئة وأهداب مظلمة**

د) الهدب المركزي يكون دائمًا **مضيء** ولا يوجد هدب مركزي **مظلم**



| تداخل هدمي | تداخل بنائي | وجه المقارنة |
|--|---------------------|---------------------|
| $\delta = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda$ | $\delta = n\lambda$ | فرق المسير |
| أهداب مظلمة | أهداب مضيئة | نوع الأهداب المكونة |

| الهدب المظلم | الهدب المضيء | وجه المقارنة |
|--|----------------------------|---|
| $x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \cdot \frac{D}{a}$ | $x = n\lambda \frac{D}{a}$ | معادلة بعد الهدب عن الهدب المركزي $X = \delta \cdot \frac{D}{a}$ |


البعد الهدبي المسافة بين هدبين متتاليين من نفس النوع

علل : 1- في تجربة الشق المزدوج ليونج يزداد وضوح التداخل كلما قلت المسافة بين الشقين .

لأن المسافة بين هدبين من نفس النوع تتناصف مكعباً مع المسافة بين الشقين

2- الهدب المركزي هدب مضيء دوما .


لأن الهدب المركزي ينتج من تداخل بنائي لأكبر عدد من الموجات متتفقة الطور وفرق المسير صفر



مثال 1 : في تجربة يونج كانت المسافة بين الشقين (0.05 cm) والمسافة بين لوحة الشقين والحائل (5 m) إذا كان الهدب السادس المضيء يبعد عن الهدب المركزي (3 cm) . أحسب :

أ) الطول الموجي للضوء :

$$x = \frac{n\lambda D}{a} \Rightarrow 0.03 = \frac{6 \times \lambda \times 5}{5 \times 10^{-4}} \Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$



ب) المسافة بين هدبين متتاليين مضيئين :

$$\Delta y = \frac{\lambda D}{a} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 5}{5 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

مثال تطبيقي : في تجربة يونج كانت المسافة بين الفتحتين (2 x 10⁻⁴ m) والمسافة بين الشق المزدوج والحائل (1.5 m) والمسافة بين هدبين متتاليين مضيئين (3 x 10⁻³ m) . أحسب الطول الموجي للضوء :

العلاقات الرياضية في المنهج

التحويلات

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
| $gm \div 1000 \rightarrow Kg$ | الكتلة | $cm \div 100 \rightarrow m$ $mm \div 1000 \rightarrow m$ | الطول |
| $min \times 60 \rightarrow S$ $hr \times 3600 \rightarrow S$ | الزمن | $cm^2 \div 100^2 \rightarrow m^2$ $mm^2 \div 1000^2 \rightarrow m^2$ | المساحة |
| $mA \times 10^{-3} \rightarrow A$ | شدة التيار | $cm^3 \div 100^3 \rightarrow m^3$ $mm^3 \div 1000^3 \rightarrow m^3$ | الحجم |
| $\mu C \times 10^{-6} \rightarrow C$ | الشحنة الكهربائية | $Kcal \times 1000 \rightarrow cal$ $cal \times 4.184 \rightarrow J$ | الطاقة الحرارية |

قوانين الحرارة

| | |
|--|--------------------------------------|
| $\frac{T_F - 32}{1.8} = T_K - 273 = T_C$ | العلاقة بين التدرجات الحرارية |
| $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$ | السعة الحرارية النوعية |
| $C = c \times m$ $C = \frac{Q}{\Delta T}$ | السعة الحرارية |
| $Q = P \cdot t$ $Q = cm \Delta T$ | الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة |
| $\sum Q = 0$ | قانون التبادل الحراري |
| $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ | التمدد الطولي في الأجسام الصلبة |
| $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ | التمدد الحجمي في الأجسام الصلبة |
| $\alpha = \frac{\beta}{3}$ $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$ | معامل التمدد الطولي (الخطى) |
| $\beta = 3\alpha$ $\beta = \frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta T}$ | معامل التمدد الحجمي |

قوانين المجالات الكهربائية

| | |
|--|----------------------------------|
| $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ | شدة المجال الكهربائي |
| $E = \frac{Kq}{d^2}$ | شدة المجال الكهربائي الغير منتظم |
| $E = \frac{V}{d}$ | شدة المجال الكهربائي المنتظم |
| $E_T = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos\theta}$ | محصلة مجالين كهربائيين |
| $\sin\alpha = \frac{E_2 \sin\theta}{E_T}$ | اتجاه محصلة مجالين كهربائيين |

قوانين المجالات المغناطيسية

| | |
|---|-------------------------------------|
| $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I}{d}$ | شدة المجال المغناطيسي في سلك مستقيم |
| $B = \frac{\mu_0}{2} \times \frac{N.I}{r}$ | شدة المجال المغناطيسي في ملف دائري |
| $B = \mu_0 \times \frac{N.I}{L}$ | شدة المجال المغناطيسي في ملف لولبي |


قوانين المكثفات

| | |
|---|--|
| $C = \frac{q}{V} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$ | السعة الكهربائية للمكثف |
| $U = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ | الطاقة المخزنة في المكثف |
| $C = C_0 \times \epsilon_r$ | السعة الكهربائية للمكثف عند إضافة مادة عازلة |
| $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$ | توصيل المكثفات على التوالى |
| $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$ | توصيل المكثفات على التوازي |








































قوانين الضوء

| | |
|--|-------------------------------------|
| $n_{2/1} = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{V_1}{V_2}$ | معامل الانكسار النسبي |
| $n = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{C}{V}$ | معامل الانكسار المطلق |
| $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$ | قانون سنل |
| $\delta = n\lambda$ | فرق المسير عند التداخل البناي للضوء |
| $\delta = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda$ | فرق المسير عند التداخل الهدمي للضوء |
| $X = \frac{\delta \cdot D}{a}$ | بعد الهدب عن الهدب المركزي |
| $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ | البعد الهدبى بين هدبين متتالين |



العلاقات البيانية في المنهج

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة والسعنة الحرارية لعدة مواد مختلفة | الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة والسعنة الحرارية النوعية لعدة مواد مختلفة | الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة وكتلة المادة عند ثبات باقي العوامل | الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة وفرق درجات الحرارة عند ثبات باقي العوامل |
|  |  |  |  |
| السعنة الحرارية والطاقة الحرارية عند ثبات كتلة المادة | السعنة الحرارية وفرق درجات الحرارة عند ثبات كتلة المادة | السعنة الحرارية وكتلة المادة لنفس المادة | فرق درجات الحرارة وكتلة المادة عند ثبات الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة |
|  |  |  |  |
| السعنة الحرارية النوعية والطاقة الحرارية لنفس المادة | السعنة الحرارية النوعية وفرق درجات الحرارة لنفس المادة | السعنة الحرارية النوعية وكتلة المادة لنفس المادة | فرق درجات الحرارة والسعنة الحرارية النوعية لعدة مواد |
|  |  |  |  |
| مقدار التمدد الطولي وفرق درجات الحرارة | مقدار التمدد الطولي والطول الأصلي | معامل التمدد الطولي وفرق درجات الحرارة | معامل التمدد الطولي والطول الأصلي |
|  |  |  |  |
| مقدار التمدد الحجمي وفرق درجات الحرارة | مقدار التمدد الحجمي والحجم الأصلي | معامل التمدد الحجمي وفرق درجات الحرارة | معامل التمدد الحجمي والحجم الأصلي |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| حرارة التبخير وكتلة الجسم | حرارة الانصهار وكتلة الجسم | الحرارة الكامنة للتبخير وكتلة الجسم | الحرارة الكامنة للانصهار وكتلة الجسم |
|  |  |  |  |
| شدة المجال ومربع بعد النقطة في مجال كهربائي غير منتظم | شدة المجال والبعد بين اللوحين في مجال كهربائي منتظم عند ثبات فرق الجهد بين اللوحين | شدة المجال والبعد بين اللوحين في مجال كهربائي منتظم | شدة المجال وفرق الجهد بين اللوحين في مكثف عند ثبات البعد بين اللوحين |
|  |  | شدة المجال والشحنة الكهربائية في مجال كهربائي غير منتظم | |
| فرق الجهد والبعد بين اللوحين في مجال كهربائي منتظم | | | |
|  |  |  | |
| الشحنة الكهربائية والجهد الكهربائي عند ثبوت السعة الكهربائية | السعة الكهربائية والشحنة الكهربائية | | السعة الكهربائية والجهد الكهربائي |
|  |  |  |  |
| السعة الكهربائية وثابت العازلية للمادة | السعة الكهربائية والمساحة اللوحية المشتركة | السعة الكهربائية ومقلوب بعد بين اللوحين | السعة الكهربائية والبعد بين اللوحين |

